泊车库位标注软件说明


1 软件描述

软件名称: 泊车库位标注软件



软件图标:

软件主界面:



软件功能:该软件主要是对泊车库位进行标注,然后结合 CAN 信息跟踪库位,并且在跟踪过程中可以修改库位,对于每一帧的库位信息最后都保存为文本文档,验证库位跟踪的准确性。

2 软件安装说明


安装文件: 🐻 ParkingSapcesMarkInstall.exe

安装环境: Windows7 以上的 64 位系统

安装说明:默认安装即可,如果要修改安装路径,不要有中文路径或者特殊字符。

3 软件使用说明

3.1 参数配置模块



参数配置模块主要配置两个参数,一视频路径,二是否回放。

① 视频路径:点击打开视频按钮,目前可以打开的视频为 avi、mp4、mpg 格式的视频,打开视频成功后会显示第一帧图像,并且可以通过按 a 键显示上一帧图像、按 d 键显示下一帧图像。




② 是否回放:选上是否回放按钮,则会打开回放处理信息模块,否者会打开库位标注模块




③ 注意:默认参数为未选上是否回放按钮,如果要打开回放处理信息模块,需要在点击打开视频按钮之前选上该选项,如果忘记选上,而又要打开回放处理信息模块,则可以在打开视频后直接点击视频播放进度模块中的停止播放按钮,然后重新操作。如果未选上是否回放按钮,打开视频需要 CAN 信息文件。





3.2 视频播放进度模块




视频播放进度模块,主要显示播放进度(单位为帧),停止视频播放(即关闭该视频了)。

3.3 库位标注模块




库位标注模块,主要在图像上标注库位,该软件规定一个库位由4个点组成。

① 库位标注操作:在图像上有库位的地方单击鼠标左键按顺时针或者逆时针画4个点即标注了一个库位。如果在画点过程中某一点画错,需要画完这个库位的4个点后把该库位删除,才能删除该点。




② 库位删除操作:在该库位包含的区域中单击鼠标右键,在弹出来的选项中点击删除库位选项,即可删除该库位。



③ 库位修改操作:点击库位标注模块中的调整库位按钮,然后将鼠标移动到要调整的库位点上,然后按住鼠标左键进行移动即可调整改点的坐标。注意:如果进行库位标注,即画点操作,需要禁止调整库位,即点击禁止调整库位按钮。





④ 上一帧和下一帧操作:点击对应的按钮或者按快捷键(a、d)操作。

3.4 回放处理信息模块



主要是将每一帧标注的库位重新显示在图片上,以便检查是否有漏标或者标注错误的帧。注意:在该模块下不能标注与修改库位。

4 保存结果说明

结果保存在对应视频目录中,不同的视频保存在以视频名为目录名的的目录中,该目录中保存了每一帧的库位信息,帧号对应文件名,如果该帧没有库位信息,则不会有 txt 文档。文档中每一行表示一个库位的所有坐标,其中 x、y 坐标值通过一个空格隔开,每一个坐标通过字符"|"隔开。